

Stammdaten-Import

1. Stammdaten-Import für den Atlasos Profi Traveller

Stand Februar 2019

Firmenkunden können Stammdaten über eine csv-Schnittstelle automatisiert in regelmäßigen Abständen (täglich, wöchentlich, monatlich) aktualisieren. Über einen gesicherten SFTP-Zugang, der von Atlasos bereitgestellt wird, werden die Daten ausgetauscht. Über die csv-Datei kann der Zugangsdatenversand bei der Neuanlage eines Mitarbeiters gesteuert werden, wie auch der Deaktivierung oder Löschung von einzelnen Mitarbeitern. In der Vorlage „EinrichtungAtlasoscsvImport\_jan2019“ ist die Struktur der csv-Datei abgebildet. Format der Datei: ISO-8859-1, Kommagetrennt.

Grundsätzlich gilt, dass zu jedem Datensatz ein Abgleich zu den in Atlasos hinterlegten Daten erfolgt. Ist in der eingespielten csv-Datei die Kostenstelle unterschiedlich zu der in dem Atlasos Profi Traveller aufgeführten Kostenstelle, wird diese abgeändert. Die csv-Datei des Kunden ist somit das führende System.

Manuelle Änderungen von Reisenden werden überschrieben, sofern das Feld in der csv-Datei gepflegt ist. Wird der Wert wie z.B: die BahnCard-Nummer in der Stammdaten-Datei nicht übermittelt, so werden die manuellen Eintragungen für die Reisenden nicht überschrieben.

Feldbezeichnung	Beschreibung	Auswahlelemente	Pflichtfeld	Feldlänge
Indikator	Über das Feld Indikator wird gesteuert, ob der Mitarbeiter gelöscht, inaktiv oder aktiv ist.	M=aktiver Mitarbeiter, Zugangsversand bei Neuanlage N=aktiver Mitarbeiter, kein Zugangsversand bei Neuanlage I=Inaktiver Mitarbeiter L=Mitarbeiter wird gelöscht P=Passiver Mitarbeiter für den gebucht werden kann, der sich jedoch nicht im System anmelden kann	Ja	1
Benutzername	Der Benutzername ist die eindeutige ID des Mitarbeiters im Unternehmen, die im Atlasos Profi Traveller auch als Primary Key geführt wird. Es ist zu empfehlen die E-Mail-Adresse oder die Personalnr des Reisenden zu verwenden. Ist die Personalnr eindeutig ist diese von Vorteil, da im Falle einer Namensänderung keine Änderung des Benutzernamens	firmenspezifischer Wert	Ja	100

	erforderlich ist. Sofern kein Single Sign-On Verfahren genutzt wird, ist die Eingabe des Benutzernamens bei dem Login erforderlich. Kennen die Mitarbeiter im Unternehmen ihre Personalnr. nur selten, so ist die E-Mail-Adresse zu bevorzugen.			
Anrede	Anrede des Reisenden	Frau oder Herr	Ja	4
Titel	Titel des Reisenden	Die Übergabewerte sind: Dr., Prof. Etc. - dieser Wert ist optional	Nein	75
Vorname	Vorname/n des Reisenden	Textfeld	Ja	255
Nachname	Nachname des Reisenden	Textfeld	Ja	255
Niederlassung	Hier ist die zugehörige Gesellschaft der Reisenden, die auch der Rechnungsanschrift entspricht, anzugeben. Bitte beachten Sie, dass die Niederlassung bereits in Atlas angelegt sein muss. Wird ein Datensatz mit einer unbekanntem Gesellschaft geliefert, so wird dieser Datensatz ignoriert.	firmenspezifischer Wert	Ja	255
Abteilung	Abteilung des Reisenden	firmenspezifischer Wert	Ja	255
Telefon	Telefonnummer des Reisenden	Telefonnummer mit Ländervorwahl z.B.: +49 6431 212498 (wird die Ländervorwahl nicht gesetzt, wird automatisch +49 gewählt)	nein, jedoch im Buchungsprozess	100
Mobil	Handynummer des Reisenden	Handynummer mit Ländervorwahl z.B.: +49 6431 212498 (wird die Ländervorwahl nicht gesetzt, wird automatisch +49 gewählt)	Nein	30
E-Mail	E-Mail Adresse des Reisenden	E-Mail Format Beispiel: xxxx@xxxx.xx	Ja	75
Fax	Faxnummer des Reisenden	Faxnummer mit Ländervorwahl z.B.: +49 6431 212498 (wird die Ländervorwahl nicht gesetzt, wird automatisch +49 gewählt)	Nein	30
Kostenstelle	Kostenstelle des Reisenden oder der alternativ genutzte Inhalt für das Feld des Unternehmens (Firmenspezifischer Wert)	firmenspezifischer Wert	Nein	30

Geburtstag	Geburtstag des Reisenden	tt.mm.yyyy	Nein	14
		BC[BahnCard]2[Klasse]100[Art] Mögliche Werte: BCB225 - BahnCard Business 2 Klasse 25% BCB250 - BahnCard Business 2 Klasse 50% BCB2100 - BahnCard Business 2 Klasse 100% BCB125 - BahnCard Business 1. Klasse 25% BCB150 - BahnCard Business 1. Klasse 50% BCB1100 - BahnCard Business 1. Klasse 100% BC225 - BahnCard Privat 2. Klasse 25% BC250 - BahnCard Privat 2. Klasse 50% BC2100 - BahnCard Privat 2. Klasse 100% BC125 - BahnCard Privat 1. Klasse 25% BC150 - BahnCard Privat 1. Klasse 50% BC1100 - BahnCard PRivat 1. Klasse 100%		
Bahncard-Typ	BahnCard-Typ		Nein	6
Bahncard-Nummer	Bahncard-Nummer des Reisenden	16-stellige Nummer	Nein	16
Bahncard-Gültigkeit	Gültigkeit der BahnCard-Nummer	tt.mm.yyyy	Nein	2 / 10 / 10
Vielfliegernummer	Vielflieger-Nummer des Reisenden - die Übertragung erfolgt über den 2stelligen Airline-Code und der Nummer der Vielfliegerkarte	[#TYP#-#NUMBER#;#TYP#-#NUMBER#;...] Beispiel: LH123412341234; KL22222222	Nein	9
PersonalNr	Personalnummer des Reisenden der alternativ genutzte Inhalt für das Feld des Unternehmens (Firmenspezifischer Wert)	firmenspezifischer Wert	Nein	75
Interner Account	Interner Account des Reisenden der alternativ genutzte Inhalt für das Feld des Unternehmens (Firmenspezifischer Wert)	firmenspezifischer Wert	Nein	75
ProjektNr	Projekt-Nummer des Reisenden oder der alternativ genutzte Inhalt für das Feld des Unternehmens	firmenspezifischer Wert	Nein	75

	(Firmenspezifischer Wert)			
AuftragsNr	Auftragsnummer oder der alternativ genutzte Inhalt für das Feld des Unternehmens (Firmenspezifischer Wert)	firmenspezifischer Wert	Nein	75
AktionsNr	Aktionsnummer oder der alternativ genutzte Inhalt für das Feld des Unternehmens (Firmenspezifischer Wert)	firmenspezifischer Wert	Nein	75
Bahn-Abteil	Gewünschtes Bahn-Abteil	cmp - Abteil wgn - Großraumwagen tbl - Sitz mit Tisch	Nein	Vorgabewert
Bahn-Sitzplatz	Gewünschte Sitzplatz-Art	win - Fensterplatz ail - Gang	Nein	Vorgabewert
Flug-Mahlzeit	derzeit nicht vergeben		Nein	Vorgabewert
Flug-Sitzplatz	Gewünschte Sitzplatz-Art	win - Fensterplatz ail - Gang	Nein	Vorgabewert
Bev. Mietwagenanbieter	derzeit nicht in Verwendung		Nein	
Nichtraucher Hotel	Nichtraucher-Zimmer gewünscht	false oder true (true gleich Nichtraucher-Zimmer gewünscht)	Nein	Vorgabewert
PersonalausweisNr	Nummer des Ausweises des Reisenden	Alphanummerischer Wert	Nein	255
Personalausweis Gültigkeit	Gültigkeit des Personalausweises	tt.mm.yyyy	Nein	
Personalausweis Geburtsdatum	Geburtsdatum	tt.mm.yyyy	Nein	
BIC	BIC des Reisenden	Alphanummerischer Wert	Nein	11
IBAN	IBAN des Reisenden	Alphanummerischer Wert	Nein	34
EC Gültigkeit(Jahr)	Jahr der EC-Gültigkeit	yyyy	Nein	2 / 10 / 10
Kreditkarte Gültigkeit	Monat und Jahr des Kreditkartengültigkeit	mm.yyyy	Nein	2 / 10 / 10
Kreditkarte Nummer	Anbieter der Kreditkarte und Nummer der Kreditkarte	Kreditkartencode- Kreditkartennummer Beispiel: 4200000000000000 Übergebener Wert 11- 4200000000000000 Code von Kreditkartenanbietern: 10=American Express 11=Visa 12=Mastercard 14=Diners Club 26= AirPlus Credit Card	Nein	64
Reiserichtlinie	Angabe der Reiserichtlinie des Unternehmens. Bitte den genauen Wert des firmenspezifischen Richtliniennamens in Atlas angeben	firmenspezifischer Wert	Nein	
Sprache	Sprache des Reisenden	2stelliger Sprachcode z.B.: DE	Nein	5
Passwort	standardmäßig	kann nicht genutzt werden (nur	Nein	255

	deaktiviert	SSO spezifisch)		
YNodeld	standardmäßig deaktiviert	ID-Wird durch die Profilsynchronisation Reisebüros vergeben	Nein	11
Gruppenrecht	Rolle des Users - wird keine Rolle angegeben, wird der User automatisch als Reisende/r angelegt. Es können die Bezeichnungen der firmenspezifischen Rollen übergeben werden	firmenspezifischer Wert z.B. Reisende/r, Buchende/r, Travel Manage/r	Nein	255
PLACEHOLDER_4	derzeit nicht vergeben		Nein	
Berechtigte	<p>Übergabe des Buchungs- oder Reportingrechte , Genehmiger für Reiseanträge oder Reiseabrechnungen: Mit der Option Mode kann ausgewählt werden, ob sich das Genehmigungsrecht auf den Reiseantrag, die Reisekostenabrechnung, die Reisebuchung oder auf das Reporting bezieht: MODE(optional) ra / rka / book oder report ra=Genehmiger für Reiseanträge rka= Genehmiger für Reiseabrechnungen book= Buchungsrecht report=Reportingrechte</p> <p>Wenn kein Mode ausgewählt wird, ist automatisch der Mode ra gewählt</p> <p>USER Bei dem User handelt es sich um den Atlantos-Benutzernamen. LEVEL(optional) Bei dem Level (nur für Reiseanträge und Reiseabrechnungen möglich) handelt es sich um die Stufe des Genehmigers. Level 1 ist damit der erste Genehmiger und Level 2 der zweite Genehmiger, der den Reiseantrag</p>	<p>MODE_BENUTZERNAME (LEVEL) Beispiel 1: rka_BENUTZERNAME(2) rka_001551(2) (2. Genehmiger des Reisenden ist der User mit dem Benutzernamen 001551) Beispiel 2: book_BENUTZERNAME book_001234 (Der User mit dem Benutzer 001234 hat das Buchungsrecht für den Reisenden)</p>	Nein	Vorgabewert

	oder die Abrechnung nach Genehmigung des ersten Genehmigers zur Freigabe erhält. Wenn kein Level angegeben wurde, handelt es sich immer um Level 1. Zu beachten: Usernamen dürfen keine "(" im Namen enthalten sein.			
PLACEHOLDER_6	derzeit nicht vergeben		Nein	
PLACEHOLDER_7	derzeit nicht vergeben		Nein	
PLACEHOLDER_8	derzeit nicht vergeben		Nein	

**Änderung des Benutzernamen**

Ist über den Stammdaten-Import eine Änderung des Benutzernamens umzusetzen, kann dies wie folgt umgesetzt werden:

Im Feld "Benutzername" wird der neue Benutzername aufgeführt, gefolgt von dem alten Benutzernamen (getrennt mit einem Semikolon).

Beispiel:

Benutzername Neu: HansMustermann Alt:123456

Zu übergeben wäre

HansMustermann;123456

**Globale User:**

Ist der User nicht nur über eine Niederlassung, sondern über das Unternehmen hinweg eindeutig. Kann mit Änderung der der Niederlassung der Mitarbeiter in eine andere Gesellschaft verschoben werden. Ist diese Funktion nicht gewünscht, kann dies Seitens Atlasos eingestellt werden.

Ansprechpartner:

Atlasos GmbH

Sven Schulz  
-Product Manager-

Atlasos GmbH  
Schloßstr. 24  
65594 Runkel-Dehrn  
t +49 (0) 6431 212 498-13  
f +49 (0) 6431 212 498 19  
schneider@atlatos.com

